



گندم

کھادوں کا استعمال

- ❖ گندم کو بقیہ نائٹروجنی کھاد پہلے اور دوسرے پانی کے ساتھ برابر اقساط میں استعمال کریں جبکہ ریتلے علاقوں میں تین برابر اقساط میں ڈالیں کیونکہ ایسی زمینوں میں اس کے ضائع ہونے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔
- ❖ اگر فاسفورسی یا پوٹاش کھاد بوقت کاشت نہ ڈالی جاسکے تو پہلے پانی کے ساتھ ڈال دیں۔

آپاشی

- ❖ کپاس، مکئی اور کماد کے بعد کاشت گندم کو پہلا پانی بوائی کے 20 تا 25 دن بعد لگائیں۔
- ❖ دھان کے بعد کاشت گندم کو پہلا پانی بوائی کے 35 تا 45 دن بعد لگائیں۔

جڑی بوٹیوں کی تلفی

گندم کی فصل میں چوڑے پتے والی اور نوکیلے پتے والی یعنی گھاس نما جڑی بوٹیاں اگتی ہیں۔ لہذا ان کی مناسبت سے جڑی بوٹی مار زہر کا انتخاب کریں۔ پہلے پانی کے بعد چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کے لئے سفارش کردہ زہر استعمال کریں۔ دوسرے پانی کے بعد نوکیلے پتے والی جڑی بوٹیوں کے لئے سپرے کی جائے۔ دونوں قسم کی جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے والی زہریں بھی میسر ہیں جو تقریباً

کی سانس لینے کی رفتار کم کر دیتے ہیں، جس سے پھل زیادہ دیر تک تازہ رہتے ہیں اور پھپھوندی کی افزائش بھی محدود رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر ڈبے پر گریڈ، ماخذ (Origin)، تاریخ پیکنگ، پیک ہاؤس کوڈ اور ہینڈلنگ (handling) کی ہدایات واضح طور پر درج ہونی چاہئیں۔

ذخیرہ اور نقل و حمل (Storage and transportation)

ذخیرہ کے دوران درجہ حرارت اور نمی کا درست انتظام سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہی عوامل پھل کی تازگی اور معیار کو برقرار رکھتے ہیں۔ کینو اور مالٹا کو 5 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھنا مناسب ہے، جبکہ لیموں کو قدرے زیادہ درجہ حرارت یعنی 10 سے 13 ڈگری سینٹی گریڈ پر محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح نمی (Humidity) کو 85 سے 90 فیصد کے درمیان برقرار رکھا جائے تاکہ پھل خشک ہونے یا سکر نے سے محفوظ رہیں اور زیادہ عرصہ تازہ رہ سکیں۔ پھل کو نامناسب درجہ حرارت یا خشک ماحول میں رکھنے سے چھلکے پر دھبے، سوکھاؤ یا مرجھاؤ آجاتا ہے۔ خاص طور پر "چلنگ انجری (Chilling Injury)" اس وقت ہوتی ہے جب پھل کو ضرورت سے زیادہ ٹھنڈا کر دیا جائے۔ اس سے چھلکے پر بھورے نشان بن جاتے ہیں اور پھل کی ظاہری خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے۔ مارکیٹ تک نقل و حمل کے دوران ڈبوں میں ہوا کا گزر ہو اور چوٹ سے بچاؤ ہونا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو کوئلڈ چین (cold chain) یا ریفر کنٹینر (reefer container) کا استعمال کریں۔

پھل کو ذخیرہ کرنے کے لیے مثالی درجہ حرارت

پھل کی قسم	درجہ حرارت (°C)	نمی (%)	متوقع ذخیرہ مدت
گریپ فروٹ	10-15	85-90	6-8 ہفتے
لیموں	10-13	85-90	1-6 ماہ
کینو/مالٹا	5-8	90-95	4-8 ہفتے
مسمی	4-5	90-95	3-4 ہفتے

زراعت نامہ

150 گرام	کلور پائزلڈ+فلوراکسی پائر+ٹرائی بینوران میتھائل WDG66%	8
24 گرام	ٹرائی بینوران میتھائل+فلوراسولم WG75%	9
175 گرام	کلور پائزلڈ+فلوراکسی پائر+ایم سی پی اے EC56%	10
300 ملی لیٹر	فلوراکسی پائر مپٹائل+روموکسنل+ایم سی پی اے آکسواکٹائل SC52%	11
200 ملی لیٹر	فلوراسولم+کارفینٹازون میتھائل+فلوراکسی پائر مپٹائل SC21%	12

نوٹ: پہلے پانی کے بعد تتر حالت میں جب چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں دو تائین پتے کی حالت میں ہوں تب سپرے کریں۔

نو کیلے پتوں والی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے والی جڑی بوٹی مارز ہریں

مقدار فی ایکڑ	اصل زہر	نمبر شمار
120 گرام	کلوڈینا فاپ پراپر جائیل 15WP	1
500 ملی لیٹر	فینا کسا پراپ پی میتھائل EW7.5	2
330 ملی لیٹر	پنا کساڈین EC50	3
500 ملی لیٹر	ٹرااکا کسڈیم+فینا کسا پراپ پی میتھائل+کلوڈینا فاپ پراپر جائیل EC14.5%	4
300 ملی لیٹر	کلوڈینا فاپ+فلوکاربازون سوڈیم OD13.5	5
13.5 گرام	سلفوسلفیوران WG75%	6

نوٹ: یہ زہریں بجائی کے چالیس دن بعد یا دوسرا پانی لگنے کے بعد نو کیلے پتے والی جڑی بوٹیاں اُگ آنے پر سپرے کریں۔

40 تا 45 دن کی فصل پر کی جاسکتی ہیں۔ گندم کی فصل میں پائی جانے والی چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے پہلی آبپاشی کے بعد تتر حالت میں مخصوص زہریں سفارش کردہ مقدار میں 100 تا 120 لیٹر پانی میں ملا کر سپرے کریں۔ جڑی بوٹی مارز ہروں کے سپرے کے لیے ٹی جیٹ یا فلیٹ فین نوزل استعمال کریں۔ سپرے کے بعد گوڈی یا بار ہیرو بھی استعمال نہ کریں۔ جڑی بوٹی مار زہروں کے سپرے کے لیے دو پہر کا وقت زیادہ موزوں ہے۔ تیز ہوا، دھند یا بارش کی صورت میں ہرگز سپرے نہ کریں۔ سپرے کے دوران کسی جگہ پر دو بار سپرے نہ کریں اور نہ ہی کھیت کی کوئی جگہ خالی رہنے دیں۔ سپرے کے بعد جڑی بوٹیوں کو چارہ کے طور پر ہرگز استعمال نہ کریں۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لئے مندرجہ ذیل جڑی بوٹی مارز ہریں محکمہ زراعت (توسیع) یا پیسٹ وارنگ کے عملہ کے مشورہ سے استعمال کریں۔

چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے والی جڑی بوٹی مارز ہریں

مقدار فی ایکڑ	اصل زہر	نمبر شمار
16 گرام	ٹرائی سلفوران WG75%	1
300 ملی لیٹر	بروموکسنل+ایم سی پی اے EC60	2
375 ملی لیٹر	فلوراکسی پائر+ایم سی پی اے EC50	3
12.5 گرام	فلوراسولم+امانتو پائزلڈ WG45	4
14 گرام	میٹ سلفوران میتھائل+ٹرائی بینوران میتھائل WP28.6	5
400 گرام	فلوراکسی پائر مپٹائل+ٹرائی بینوران میتھائل WP20	6
400 ملی لیٹر	فلوراکسی پائر+فلوراسولم+ایم سی پی اے آکسواکٹائل SC48%	7

زراعت نامہ

ٹنل ٹیکنالوجی

- ❖ ٹنل کے اندر لگائی گئی سبزیوں کیلئے کھاد اور آبپاشی اگر ہو سکے تو فٹرٹیکیشن بذریعہ ڈرپ آریگیشن زیادہ بہتر ہے۔
- ❖ سپرے کرنے اور کھاد ڈالنے کے دوران ٹنل کا منہ بند نہ کریں تاکہ بخارات پیدا ہو کر نقصان نہ پہنچائیں۔
- ❖ دن کے وقت تقریباً 10 بجے صبح سے 3 بجے شام تک ٹنل کے منہ کو دونوں طرف سے کھلا رکھا جائے اور اگر ممکن ہو تو ٹنل میں ہوا خارج کرنے والا پنکھا (Exhaust Fan) لگا دیں تاکہ بے جانگی کو خارج کر کے اندرونی درجہ حرارت مناسب رکھا جاسکے نیز کوشش کریں کہ ٹنل میں درجہ حرارت 15 سے 30 درجہ سینٹی گریڈ کے درمیان رہے۔

کچن گارڈنگ

- ❖ گھروں میں سبزیاں اُگاتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔
- ❖ چھوٹے پلاٹوں میں ایسی سبزیاں کاشت کی جائیں جو کافی دیر تک پیداوار دیتی ہوں۔ مثلاً پالک، دھنیا، میتھی وغیرہ۔ جبکہ تین سے پانچ مرلہ کے پلاٹ میں ان سبزیوں کے علاوہ گوبھی، ٹماٹر، گاجر، شلجم، مولی اور دیگر سبزیاں بھی لگائیں۔
- ❖ سبزیوں کی کاشت کے لیے نہری یا پینے والا پانی استعمال کریں۔
- ❖ سبزیوں کو پانی دیتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ پانی کھیلوں سے اوپر نہ جائے ورنہ اس سے اُگاؤ متاثر ہوگا۔
- ❖ نیل والی سبزیوں کو دیوار کے ساتھ اونچا کر کے باندھیں تاکہ اس میں ہوا کا مناسب گزر رہو۔ اس طرح سبزیاں بیماریوں اور کیڑوں کے حملوں سے بھی محفوظ رہتی ہیں اور زیادہ دیر تک پھل دیتی ہیں۔ زمین میں لگانے کے علاوہ گملوں، خالی بوتلوں، ٹین کے ڈبوں اور پرانے ٹائروں وغیرہ میں مٹی ڈال کر سبزیات اُگائیں۔

نو کیلے اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے والی جڑی بوٹی مارزہریں

نمبر شمار	اصل زہر	مقدار فی ایکڑ
1	میزوسلفیوران میتھائل + فلوراسولم OD26%	120-150 ملی لیٹر
2	میزوسلفیوران میتھائل + آئیڈوسلفیوران WG60	100 گرام
3	پائراکسولم 45OD	150 ملی لیٹر
4	آکسوپروٹران + بنسلفیوران WP70	600 ملی گرام
5	میزوسلفیوران میتھائل 5SC	150 ملی لیٹر
6	میزوسلفیوران میتھائل + فلوراسولم + فلوراکسی پائر OD26%	120 ملی لیٹر
7	میزوسلفیوران میتھائل + فلوراسولم + ایم سی پی اے 25OD	400 ملی لیٹر
8	ڈائفلوفینی کان + آکسوپرائیوران WP60%	100 گرام

نوٹ: یہ زہریں پہلے پانی کے بعد جب فصل کم تر حالت میں ہو، تب سپرے کریں اور دو ہر اسپرے کرنے سے اجتناب کریں نیز ریتیلی کلراٹھی زمینوں پر یہ سپرے ہرگز نہ کریں۔

سلائی بوٹی اور تمام اقسام کی جڑی بوٹیوں کے لیے جڑی بوٹی مارزہریں

نمبر شمار	اصل زہر	مقدار فی ایکڑ
1	سائپرولون + آکسوپروٹوران OD25	1100 ملی لیٹر
2	پائراکسولون WDG75%	100 گرام

نوٹ: پائراکسولون WDG75% بوٹی کے 48 گھنٹے بعد یا پہلے پانی کے فوراً بعد سپرے کیا جاسکتا ہے۔